



DecoNetwork™

商品登録マニュアル

1. 店舗オリジナル商品登録 · · · · · P. 1～P. 4

2. photoshop でオンラインデザイナー商品設定 · · · · P. 5～P. 12

3. オンラインデザイナー商品設定 · · · · P. 13～P. 14

店舗オリジナル商品登録

This screenshot shows the 'Product Settings' section of the DecoNetwork platform. The top navigation bar includes tabs for 'Store', 'DecoNetwork', 'Dashboard', 'ワニサセルコス設定', '商品設定', 'フォンデザイン設定', '設定', and 'Search'. A red box highlights the '商品設定' tab. The main content area is divided into several sections: 'Category Settings' (listing categories like 'ローラーペーパー・紙袋・包装紙'), 'Supplier Settings' (listing suppliers like 'オーダー専用メール設定'), 'Warehouse Settings' (listing warehouse settings), 'Product Settings' (listing product-specific settings like '商品ID変更・削除・復元'), 'Supplier Settings' (listing supplier settings), 'Warehouse Settings' (listing warehouse settings), and 'Category Settings' (listing category settings). The bottom of the screen shows a footer with links to 'DecoNetwork', 'Copyright © 2016 DecoNetwork, all rights reserved.', and 'Support'.

商品設定をクリック

This screenshot shows the 'Product List' section of the DecoNetwork platform. The top navigation bar is identical to the previous screen. The main content area displays a grid of products with columns for 'コード', '商品名', 'タイプ', '在庫', 'DTG', 'SUB', 'WEMB', 'SCR', 'TRF', and 'RHS'. A modal window titled '商品コード検索' is open, showing search results for 'オーリナ'. The bottom of the screen shows a URL 'https://gdemo.secure-decoration.com/affiliates'.

店舗オリジナル商品登録
をクリック

商品設定 > カスタムでデコレーション無し商品を追加 | 戻る | ページヘルプ

カスタムでデコレーション無し商品を追加

Initialize New Blank Product

Product Defaults: No Defaults
Define new defaults

Product Name:

Product Code:

色数: 1
 The number of colors within any one product item, not the number of different colors the product style is available in.

続行 (Red box)

←商品名を入力
←商品コードを入力
←商品パースカラー数を選択(1つの商品のカラーです)
←上記の入力が完了したら続行をクリック

DecoNetwork™ The Decorations Industry Platform © 2010 DecoNetwork, all rights reserved | Blog | Support
v7.2.1 認証ID4081085 ログを報告する



商品の設定

商品ビューアイコンを作成

新商品を登録する最初のタスクは、サイト全体やデザイナーに表示される商品ビューアイコンを指定することです。

DecoNetworkテンプレート (Red box)
 DecoNetwork商品ビューアンプリートを使用するには、このオプションを選択します。テンプレートの色を自動的に選択された商品の色に基づいて更新されます。

すべての商品カラーフォーマットのためのイメージ
 各商品の色ごとに別々の画像
 独自のカスタムテンプレート
 画像を使用しないください

javascript://

それぞれ登録する商品販売形態に合わせて上記を選択してください。

※本マニュアルは DecoNetwork テンプレートを選択して進めます

前回のは頗る 英語 - x 契約詳細: 蘭島的なヤフー x マイページ【クラウド】 x 価格形式の変換【プロ】 x 共通【クライアント】 x DecoNetwork Business x jpdemo 管理

アド メール・サイボウズ トップページ・マーク パスケットボール IE ブックマーク ミズノ 野球 製品 ミズノ公式通販サイト ログイン - Baseball T-YBC-YBC管理 レスポンシブ対応 Swiper/16-effect-f Swiperデモ ECソリューションズ: EC活 Instagram

https://jpdemo.secure-decoration.com/manage/supplier_products/edit/49216487?n=1&ss=1

Store jpdemo deco-apparel.com フルフィルシット管理 + Add Cnts DecoUniversity サポート Reports アカウント

DecoNetwork ダッシュボード ウェブサイトストア設定 商品設定 ストックデザイン設定 設定 Search... Business Hubを開始する

商品設定 商品の設定 戻る

商品の設定

商品表示テンプレートを選択する

ViewType Style Category

All All

15 oz Kids Polymer mug: Mug Center 15 oz Kids Polymer mug: Mug Design View Standard Mat Mouse Pad Heart Shaped Mouse Pad Convention Tote: Convention Tote Grocery Tote: Grocery Tote Full Length Apron: Full Length Apron

Medium Length Apron: Medium Length Apron Brushed Canvas Hat: Brushed Canvas Hat Mens Pigment-Dyed Tee: Front Mens Long-sleeve T-Shirt: Front Mens Long-sleeve T-Shirt: Back

«前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 4540 4541 次へ»

キャンセル 戻る 続行

このウェブサイトはライブではありません

Support

対象の商品を選択して続行をクリック



それぞれ登録する商品販売形態に合わせて上記を選択してください。

※本マニュアルは DecoNetwork テンプレートを選択して進めます



色を選択をクリックして商品カラーを選択

※こちらで設定した商品カラーはあとで変更することも可能



デコレーションする場合は Add New Area をクリック

デコレーション無しの場合は OK をクリック

商品設定

商品の設定

商品の設定

デモTシャツ (demot-1) 停止

販売する

次の色が、この商品で利用可能です。カラー利用の設定そしてデフォルトカラーの設定をあなたのサイトで出来ます。

カラーメージ	Available	Default	カラーのタイプ
白	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
黒	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
赤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
青	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark

保存 & 編集を続行する | 保存

商品設定

このウェブサイトはライブではありません。

商品の設定ができます。



商品の設定

商品の設定

商品の設定

デモTシャツ (demot-1) 停止

販売する

次の色が、この商品で利用可能です。カラー利用の設定そしてデフォルトカラーの設定をあなたのサイトで出来ます。


カラーメージ	Available	Default	カラーのタイプ
白	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
黒	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
赤	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark
青	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dark

保存 & 編集を続行する | 保存

商品設定

このウェブサイトはライブではありません。


商品の設定が完了したら販売するにチェックを入れ保存をクリック




レンダリング処理になります。処理が完了したら **Continue** をクリック
登録完了です。

オンラインデザイナーデコレーション商品設定


※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。



商品画像の背景が
透明な画像にします。



イメージ>
カンバスサイズを
選択




ファイルサイズを
幅 : 800pixel / 高さ : 800pixel に
変更する

オンラインデザイナーデコレーション商品設定


※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。



イメージ>色調補正>
白黒を選択




左記の設定で
OK をクリック




レイヤーを新規追加
(下部(赤枠)にボタン
があります)

オンラインデザイナーデコレーション商品設定

※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。




スウォッチを #808080
にする



レイヤー全体を
塗りつぶし

オンラインデザイナーデコレーション商品設定


※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。




塗りつぶしたレイヤーを半分のサイズにする



イメージ>色調補正>レベル補正を選択




入力レベル・出力レベルを調整しながら先ほど #808080 の色に商品の色を変える。




オンラインデザイナーデコレーション商品設定

※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。



レイヤー名を” color_1 ”にしてください。
そして名前を付けて保存をしてください。
拡張子は” .psd ”にしてください。




オンラインデザイナーデコレーション商品設定

※本マニュアルでは Photoshop を使用しています。

番外：タグなどウェアのカラーを変更してタグは変更しない場合



タグ部分を選択ツール
で選択して選択範囲を
カットしたレイヤー
を選択



カットしたタグのレイヤーを
“label”にしてください。
このレイヤーは color_1 より
重ねを上にしてください。

オンラインデザイナーデコレーション商品設定（登録）

The screenshot shows the 'Product Settings' screen with a sub-menu 'Product View Settings'. A yellow box highlights the 'Lifestyle Image Name' field, which contains '新しい商品表示'. Below it is a preview of a white t-shirt with a small black rectangular area labeled 'Printable Surface'. A message says '設定されたデコレーションエリアがありません。今すぐ設定する。' (No decoration area is set. Set it now.) with a blue button 'Add New Area'. At the bottom right are 'Cancel' and 'OK' buttons.

P. 1～p. 4までの手順で
進みます。

Add New Area
をクリック

The dialog box is titled 'Add New Area to 新しい商品表示'. It lists various product categories and their sub-area options. Under 'Adult Tops', 'Body' is selected. Other categories like 'Aprons', 'Bags', 'Blankets', 'Bodies', 'Footwear', 'Hats', 'Home Goods', 'Infants', 'Mens', 'Shoes', 'Toys', and 'Womens' are also shown with their respective area options. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

デコレーションエリア
を選択してください

The screenshot shows the 'Product View Settings' screen again. A red box highlights the '加工種' (Processing Type) section, which has 'Body' checked. Another red box highlights the '加工範囲' (Processing Range) section, which lists 'RHD, TRF, DTG, SUB, SOR'. At the bottom right are 'Cancel' and 'OK' buttons.

デコレーションエリア
詳細を設定します。
加工種・加工範囲・
加工位置（詳細）が
設定できます。

オンラインデザイナーデコレーション商品設定（登録）

商品ビューアを設定

加工エリアの名前を設定
加工名: 初回

加工範囲の実数値設定
幅: 32 センチ
高さ: 40 センチ

加工範囲の形状設定
○ ● □ ピターボル センター

OK

システム設定使用の
チェックをはずすと
デコレーションエリア
の範囲詳細設定が
できます
設定できたら OK を
選択

